

Manual de configuració del correu Android

Què necessites abans de començar

1. Nom d'usuari
2. Contrasenya
3. Dades del servidor d'entrada i el servidor de sortida

Configuració del correu

- 1 Obre la **Configuració** > **Comptes** > **Afageix un compte**
- 2 Toca **Personal (IMAP)**
- 3 Introdueix l'**Adreça electrònica** > toca **Configuració manual**
- 4 Tria el tipus de compte **Personal (IMAP)** > introdueix la **Contrasenya**
- 5 Configuració del servidor d'entrada:
 - Nom d'usuari
 - Contrasenya
 - Servidor: *mail.exemple.cat*Toca **Següent**

6

Configuració del servidor de sortida:

- Nom d'usuari
- Contrasenya
- Servidor SMTP: *mail.exemple.cat*

Toca **Següent**

7

Tria les Opcions del compte (Notifica'm quan arribi un correu electrònic, sincronitza el correu del compte, etc.) > Toca **Següent**

8

Escriu el **Nom del compte** (opcional) i **El teu nom**

Toca **Següent**

Elimina un compte de correu

1

Obre la **Configuració** > **Comptes**

2

Toca el compte que vols eliminar

3

Toca **Suprimeix el compte** > **Suprimeix el compte**

Problemes comuns

Missatge de contrasenya incorrecta

1. Comprova que la contrasenya sigui correcte
2. Si no n'estàs segur, prova iniciar sessió web al teu correu
3. Canvia la contrasenya si cal

No pots rebre correus

1. Comprova la connexió a Internet
2. Comprova l'usuari i la contrasenya
3. Comprova el servidor d'entrada
4. Comprova el port: 993 (SSL) o 143 (sense SSL)

No pots enviar correus

1. Comprova la connexió a Internet
2. Comprova l'usuari i la contrasenya
3. Comprova el servidor de sortida
4. Comprova el port: 587 (STARTTLS) o 465 (SSL)

El certificat no és vàlid

Passa si el servidor té un certificat auto-signat

1. Toca Opcions avançades > Continua igualment

Subscriu-te a la nostre newsletter

<http://eepurl.com/i7Xtwc>

